



Εγχειρίδιο Χρήσης Altec Conference

Απαιτήσεις συστήματος

A. PC ή Laptop

- Επεξεργαστής intel Centrino με CPU 1.6 Ghz και μνήμη ram 2GB
- Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 or Windows 8-8.1.
- Ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης internet 256Kbps (προτείνεται 512Kbps).
- Accessibility to the following communication ports of Spontania platform (Note: these ports might have been modified at administration level): ο TCP 80 and TCP 443 (required) ο TCP 5222 (optional, for Instant Messaging and Presence, if this functionality is activated)
- Συσκευές ήχου και εικόνας (μικρόφωνα, ηχεία και κάμερες) με τους drivers τους, εγκατεστημένους σωστά. Για τη σύνδεση της κάμερας προτείνεται η χρήση port USB 2.0 port.
- Web browser: Internet Explorer 6.01 or higher, Netscape 7, Mozilla 1.6, Safari 1.0.1.2. Δεν δουλεύει με **Chrome**

Σημ1. Έχει παρατηρηθεί ότι με **Antivirus Avast** εμφανίζει προβλήματα κατά την εγκατάσταση.

Σημ.2 Προτείνεται να χρησιμοποιούνται ακουστικά με μικρόφωνο και όχι ανοιχτή ακρόαση γιατί δημιουργεί ηχώ.

B. Mac desktop or laptop

- Επεξεργαστής Intel and 2GB RAM. • Λειτουργικό Σύστημα: MacOs 10.5 (Leopard), MacOs 10.6 (Snow Leopard) MacOs 10.7 (Lion) and MacOs 10.8 (Mountain Lion).
- Ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης internet 256Kbps (προτείνεται 512Kbps). Ορισμένες εκδόσεις Spontania επιτρέπουν σύνδεση μέσω intranet.
- Accessibility to the following communication ports of Spontania platform (Note: these ports might have been modified at administration level): ο TCP 80 and TCP 443 (required) ο TCP 5222 (optional, for Instant Messaging and Presence, if this functionality is activated)
- Συσκευές ήχου και εικόνας (μικρόφωνα, ηχεία και κάμερες) με τους drivers τους, εγκατεστημένους σωστά. Για τη σύνδεση της κάμερας προτείνεται η χρήση port USB 2.0 port.
- Web browser: Mozilla 1.6, Safari 1.0.1.2 and installation/execution permissions of Spontania plugin.



Γ. iPhone or iPad

- Λειτουργικό Σύστημα: iOS 4.3 or higher.
- Software downloaded from iTunes, in the Apple Store.


Δ. Android

- Android 2.3 and a CPU with instruction set armv7 or compatible.
- Software downloaded from Play Store (Name: Spontania Mobile).

Εγκατάσταση Spontania

Βήμα 1

Με τον browser μας μπαίνουμε στο παρακάτω URL. (<http://eu.spontania.com/>)



The screenshot shows a web browser window with the URL <http://eu.spontania.com/spn/attend.jsp>. The page displays the Spontania logo and the text "Group Video Call & Collaboration". A modal dialog box is overlaid on the page, titled "Installing Software Spontania". The dialog contains a blue "Install" button and the text: "It is necessary to install the software to access a session." The background of the page is dimmed, showing a grid of video call participants and a form for "Attend a meeting" with fields for "Meeting ID" and "Name".



Βήμα 2

Πατάμε **Install**.

Κατεβάζουμε και αποθηκεύουμε το `spontaniaUpdater_1.0.1.15.exe`.

Εκτελούμε το `spontaniaUpdater_1.0.1.15.exe`.


Κάνουμε επανεκκίνηση το browser.

Ξαναμπαίνουμε στο παρακάτω URL. (<http://eu.spontania.com/>)

Βήμα 3

Βάζουμε στην θέση του **Meeting ID** τον κωδικό που μας έχει δώσει ο διοργανωτής της συνεδρίας. Και στο **Name** το όνομα μας.

Τέλος πατάμε **Join the Meeting**



The screenshot shows a web browser window with the URL <http://eu.spontania.com/spn/attend.jsp>. The page features the Spontania logo and a grid of eight video thumbnails. Below the logo, there are two buttons: "Host a Meeting" and "Attend a meeting". The "Attend a meeting" button is active. Underneath, there is a list of links: "Brochure Spontania", "Spontania Quick Start Guide", "Spontania Manual", "FAQ", and "Product Demo".

Attend a meeting

Attend a meeting with Spontania
Enter the meeting ID and name.

Meeting ID

Name

Conference

Βήμα 4

Εάν όλα έχουν γίνει σωστά θα δούμε την παρακάτω εικόνα.






Βήμα 5


Παραμετροποιούμε το σύστημα σύμφωνα με τις συσκευές που έχουμε συνδεδεμένες στο σύστημα μας. Πατάμε **Start Test**.




A. Audio (Παραμετροποίηση Ηχείων – Ακουστικών)



B. Microphone (Παραμετροποίηση Μικροφώνου)



Γ. Camera (Παραμετροποίηση Κάμερας)



Δ. Connectivity Test (Δοκιμή Σύνδεσης)



Αν όλα έχουν πάει καλά το Spontania λειτουργεί και θα δούμε την παρακάτω εικόνα.

